


# Configurações Técnicas - Indenização

1) ...\\Apache 2.2\\htdocs\\android\\config.ini

Para que a Indenização seja contabilizada no valor do pedido, aplicando desconto igual ao valor das unidades recolhidas, existem dois parâmetros no arquivo "Config.ini" do serviço Web APACHE que habilitam a função:

A screenshot of a Notepad window titled "config.ini - Bloco de notas". The window has a menu bar with "Arquivo", "Editar", "Formatar", "Exibir", and "Ajuda". The text content of the file is as follows:

```
#Controlar Bonificação através de Cadastro de Bonificações
controle bonificacao = false

#Permitir digitação de preço do produto a maior
permite preco item a maior = true

#usar indenizações
usar indeniz = true

#timeout ws
#timeout_ws=12000

#Permite que mesmo um portador ou condição pagto do cliente seja alterada
```

Parâmetro Habilita Indenização

```
config.ini - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda

#exibir frete por conta
exibir_freteporconta = false

#importar histórico contas
importar historico contas = false

#Indenizacao com desconto no pedido
indenizacao_desc_ped = true

#permite venda para clientes bloqueados como dinheiro/a vista?
permitevendabloq = true

mix_obrigatorio = true
```

## Parâmetro Habilita Indenização 2

**OBS: Existem três parâmetros a se habilitar para uma condição normal de Indenização:**

Existe uma condição onde o cliente não aplica o desconto no final do pedido Android. Desta forma o pedido sai com valor cheio da venda e a indenização ocorre de outra forma: Desabilitando o Parâmetro 2 (FALSE).

Vamos aos Exemplos:

### – Parâmetro 1 e 2 como TRUE

O vendedor cadastra pedido de venda e o valor final da operação contempla o desconto do valor indenizado:

*Venda = 10 un – R\$ 10,00 / Indenização 2 un – R\$ 2,00 / Valor Total pedido: R\$ 8,00*

### – Parâmetro 1 como TRUE / 2 como FALSE

O vendedor faz o pedido e o valor final da venda contempla o valor total, sem desconto:

*Venda = 10 un – R\$ 10,00 / Indenização 2 un – R\$ 2,00 / Valor Total pedido: R\$ 10,00*

Por isso existem dois parâmetros no Config.ini do Apache.

Mas lembre-se: o padrão para habilitar o processo de indenização é ambos como TRUE. Em casos especiais (exceções) onde há processo customizado, pode-se alterar as configurações mediante autorização técnica.


### – **Parâmetro 3 – Limite de Indenização**

Limitador de percentual de Indenização: parâmetro para informar o LIMITE INDENIZAÇÃO, aonde nesse será informado % de indenização permitido, ou seja, no mesmo pedido de venda é liberado 10,20 ...% como teto máximo para o valor de indenizações dentro daquele pedido;

*Inserir aqui a imagem do config.ini e o resumo da descrição corrigida*

## 2) DISPONIBILIZAR MÓDULO – INDENIZAÇÕES

Para que o sistema do cliente tenha o processo de indenização, deve-se disponibilizá-lo:



Disponibilizar Módulo Indenizações